

Specifieke nadere voorschriften met betrekking tot het vreugdevuur

Omvang en veiligheidsafstanden van het vreugdevuur

- Bij het oprichten van het vreugdevuur moeten de volgende minimale veiligheidsafstanden in acht worden genomen:

Volume (m ³)	Afstand	Max. Windkracht	
0 – 1000	bouwwerk pannendak	6 x hoogte paasvuur (m ¹)	5 beaufort
	– bouwwerk met rieten dak	10 x hoogte paasvuur (m ¹)	
	– heide		
	– bos		
	feesttent	10 x hoogte paasvuur (m ¹)	
	openbare weg	25 m ¹	
	autosnelweg (A-wegen)	250 m ¹	
	bovengrondse hoogspanningskabels**	40 m ¹	
	ondergrondse buisleiding	25 m ¹	
publiek***	2 x hoogte paasvuur (m ¹)		
>1000	Bouwwerk Pannendak	150 m ¹	5 beaufort
	– Bouwwerk met Rieten dak	250 m ¹	
	– Heide		
	– Bos		
	Feesttent	10 x hoogte paasvuur (m ¹)	
	Openbare weg	25 m ¹	
	Autosnelweg (A wegen)	250 m ¹	
	Bovengrondse hoogspanningskabels	40 m ¹	
	Ondergrondse buisleiding	25 m ¹	
Publiek***	2 x hoogte paasvuur (m ¹)		

Opbouw

- Het vreugdevuur moet stabiel en aaneengesloten zijn opgebouwd
- Het vreugdevuur mag uitsluitend bestaan uit snoeihout of schoon hout. Onder schoon hout wordt verstaan: hout dat niet behandeld is met verf of een ander houtverduurzamingsmiddel en dat geen lijm of andere chemische toevoegingen bevat. Er mag geen spaanplaat, multiplex, papier, karton, kunststof of huishoudelijk afval op het vreugdevuur liggen.
- Tijdens de opbouw van het vreugdevuur moet één van de contactpersonen aanwezig zijn.

Aansteken van het vreugdevuur

- Het vreugdevuur mag niet worden aangestoken indien er windkracht 6 of meer is.
- Het vreugdevuur mag niet worden aangestoken bij extreme droogte. Dit wordt kenbaar gemaakt op www.natuurbrandrisico.nl.
- Het vreugdevuur mag niet worden aangestoken, of dient te worden beëindigd wanneer de windrichting zodanig is dat derden, woonbebouwing of het verkeer op de openbare weg door rookontwikkeling of vliegvuur wordt gehinderd.
- Tijdens mistig en windstil weer is het niet toegestaan het vreugdevuur aan te steken.
- Het aansteken van het vreugdevuur dient op een veilige manier te gebeuren. Indien er gebruik wordt gemaakt van een gasbrander, dan dient de gasfles na het aansteken van het vreugdevuur verplaatst te worden tot een afstand van minimaal 6 keer de hoogte van het vreugdevuur.
- Het aansteken van het vreugdevuur mag niet versneld worden door het gebruik van vloeibare brandstoffen als benzine, diesel, afgewerkte olie.
- Tijdens het vreugdevuur dient er minimaal 1 handbrandblusser met een inhoud van tenminste 6 kg bij het vreugdevuur aanwezig te zijn.

Afbraak en opruimen

- De houder van de ontheffing dient aanwezig te zijn tot het vreugdevuur volledig is gedoofd.
- Bij het verlaten van de stookplaats moet het vuur zijn geblust, zodanig dat er geen gevaar bestaat voor doorsmeulen of wederom opvlammen van het brandbare materiaal.
- De houder van deze ontheffing moet zelf zorgen voor de afvoer van afval.
- Het terrein dient na afloop in de oorspronkelijke staat en schoon te worden opgeleverd.